

תמיכה

StandWithUkraine#



## כיצד לפתוח כונן USB מוגן כתיבה, כרטיס זיכרון או דיסק קשיח ב-Windows 10, 7 או 8

קרא מאמר זה כדי לגלות מה לעשות אם אתה רואה את ההודעה "הדיסק מוגן מפני כתיבה" או "אין לך מספיק זכויות לבצע פעולה זו" בעת ניסיון לאתחל כונן הבזק מסוג USB, כרטיס זיכרון או דיסק קשיח. כמו כן, למד כיצד להשבית את ההגנה ולבטל את הנעילה של כל מכשיר אם אינך יכול ליצור קובץ או להעתיק קבצים לכונן USB או לכרטיס זיכרון מכיוון שהמכשיר מוגן מפני כתיבה.



תמיכה

StandWithUkraine#



HETMANRECOVERY.COM

אתה יכול לקבל הודעות שגיאה דומות בעבודה עם מחשב או מחשב נייד, כמו גם עם טלפון נייד, טאבלט, טלוויזיה או אודיו לרכב. כדי לתקן את הבעיה, פשוט עקוב אחר ההנחיות שלנו.

**בדגמים מסוימים של כונני הבזק, כרטיסי זיכרון וכוננים חיצוניים** יכולים להיות מתגים כדי לאפשר הגנת כתיבה. לרוב אתה יכול למצוא מתגים כאלה בכרטיסי SD. בדקו היטב את המכשיר ובדקו את מיקום המתג (אם קיים).




תמיכה

StandWithUkraine#




ייתכן שהמכשיר שלך נגוע בוירוס החוסם את הניסיונות שלך לכתוב או לאתחל את הכונן. בדוק את המכשיר עם אנטי וירוס ונקה אותו במידת הצורך.



תמיכה

StandWithUkraine#



בטל נעילת כונן USB באמצעות שורת הפקודה :

תמיכה

StandWithUkraine#



```
DISKPART> list disk
```

Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt
Disk 0	Online	111 GB	0 B		
Disk 1	Online	931 GB	1024 KB		
Disk 2	Online	14 GB	1024 KB		

```
DISKPART> select disk 2
```

```
Disk 2 is now the selected disk.
```

```
DISKPART> attributes disk clear readonly
```

```
Disk attributes cleared successfully.
```

```
DISKPART> clean
```

```
DiskPart succeeded in cleaning the disk.
```

```
DISKPART>
```

```
DISKPART> create partition primary
```

```
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
```

```
DISKPART> select partition 1
```

```
Partition 1 is now the selected partition.
```

תמיכה

StandWithUkraine#



```
DiskPart successfully formatted the volume.
DISKPART> assign
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
DISKPART>
```

הפעל את שורת הפקודה כמנהל, הקלד את הפקודה **Diskpart** והקש **Enter**.

הקלד דיסק רשימה והקש **Enter**.

מצא את מספר הכונן המתאים לכונן ההבזק שלך. כשאתה עושה את זה, גודל הכונן יעזור לך. הקלד **select disk N** (כאשר N הוא מספר הדיסק התואם לכונן ההבזק) והקש **Enter**.

הקלד **attributes disk clear** לקריאה בלבד והקש **Enter**. פעולה זו תבטל את נעילת המכשיר לכתיבה. אנו ממליצים גם לנקות ולפרמט את הכונן לשימוש נוסף. בצע את השלבים הבאים רק אם הכונן אינו מכיל נתונים חשובים.

הקלד **create partition primary** והקש **Enter** - זה ימחק את כל הנתונים בכונן זה כולל מידע שירות.

הקלד **create partition primary** והקש **Enter** - זה יוצר מחיצה חדשה.


תמיכה

StandWithUkraine#



לאחר מכן, הקלד assign והקש Enter כדי לתת לכונן ההבזק שם אות.

בטל את נעילת כונן ההבזק ברישום של [Windows](#) :




# תמיכה StandWithUkraine#




הגודל אינו עוקב אחר שינויים בפרטים. שירות זה אינו מבטיח תוצאות. שירות זה אינו מבטיח תוצאות.

אם אתה רואה את ההודעה הבאה בזמן העתקה או יצירה של קבצים במכשיר שלך: אתה צריך הרשאה כדי לבצע פעולה זו.




או אם אתה רואה הודעה זו בעת ניסיון לפרמט את המכשיר: אין לך מספיק זכויות לבצע פעולה זו.





# תמיכה StandWithUkraine#



פתח את חלון ההפעלה, הקלד את הפקודה gpedit.msc והקש Enter

# תמיכה StandWithUkraine#




לאחר שתעשה זאת, נסה ליצור קובץ או תיקיה בכונן ההבזק.




מחבר: [ולדימיר ארטיוך](#), כותב טכני

Vladimir Artiukh הוא כותב טכני של Hetman Software, כמו גם הקול והפנים של ערוץ היוטיוב דובר האנגלית שלהם, Hetman Software: Data Recovery for Windows. הוא מטפל בהדרכות, הנחיות וסקירות מפורטות על איך הכלים של החברה עובדים עם כל מיני התקני אחסון נתונים.



עורך: [אולג אפונין](#), כותב טכני

אולג אפונין הוא מומחה לזיהוי פלילי נייד, שחזור נתונים ומערכות מחשוב. הוא מרבה להשתתף בכנסים גדולים של אבטחת מידע, וכותב מספר בלוגים עבור משאבים כגון Habr ו-xaker.ru, Elcomsoft. בנוסף לפעילותו המקוונת, מאמרים של אולג מתפרסמים גם במגזינים מקצועיים. כמו כן, אולג אפונין הוא מחבר שותף של ספר ידוע, Mobile Forensics - Advanced Investigative Strategies.



תמיכה

StandWithUkraine#





להתעלות דיסק און קי שחזור של Windows 10 כרטיס xD-Picture

הערכות: 24 דירוג: ★★★★★

להעריך

5

לחלוק



שאלות ותשובות



מהן הסיבות הנפוצות לקיום כונן הבזק מסוג USB מוגן, כרטיס זיכרון להקלטה או כונן קשיח?

# תמיכה StandWithUkraine#



האם אתם יכולים לפתוח כונן מוגן באמצעות שורת הפקודה ב-Windows? אם כן, אין?

מהו ניהול דיסקים וכיצד ניתן להשתמש בו כדי לפתוח כונן מוגן?

## הערות (22)



לארי ג'ונס

# 23:25 7.11.2023

האם מישהו יכול להסיר את הגנת הכתיבה של 8gb p/n R7TGR\_A01 Mentor Media ניסיתי כל מקור, תוכנה שיכולתי למצוא. יש לי 20 כאלה שונא לזרוק אותם לפח.

תשובה



התמן תוכנה

# 09:37 8.11.2023

הסרת כתיבה מכונן הבזק מסוג USB עלולה להיות קצת מסובכת, והדבר מתקדם ד) & התחלתי בכונן הספציפי ובגורם להגנת הכתיבה. הנה כמה אקדח EEE

. מתג הגנת כתיבה פיזית:

\* בדוק אם לכונן הבזק מסוג USB שלך יש מתג הגנת כתיבה פיזי בצד. אם זה כן,

# תמיכה StandWithUkraine#



לחיצה על שליטה ובחירה ב חדש < מפתח ולאחר מכן שם

קנה תה

\* בתוך "StorageDevicePolicies", לחץ לחיצה ימנית וצור ערך DWORD חדש בשם

Ne ואג

\* לחץ פעמיים על "WriteProtect" והגדר את הערך שלו ל-0.

\* סגור את עורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.

EN na ren

\* פתח שורת פקודה עם הרשאות מנהל.

\* הקלד "diskpart" והקש Enter.

\* הקלד דיסק רשימה" כדי לראות רשימה של כל הדיסקים המחוברים. זהה את כונן ה-USB שלך לפי גודלו.

\* הקלד "בחר דיסק X" (כאשר X הוא המספר של כונן ה-USB שלך).

Bd PLAIN CORNER NEE TEE el a0

\* סגור את שורת הפקודה.

. כלי עיצוב:

AUE PN EISSEIER ET TE Ta elakg או BAUSTELLE HOSE Ke NO En ECTS

"פורמט כרטיסי SD" מאגודת SD. כלים אלה יכולים לפעמים לעקוף

הגנת כתיבה.

תשובה



בתי מרכזת קנדיים מקוונים

# 13:02 30/ [ ] 3

ממש מגיב! כמה נקודות תקפות ביותר! אני מעריך שכתבת את הכתבה הזו ושאר האתר טוב מאוד.

תשובה

תמיכה

StandWithUkraine#



התמן תוכנה

# 09:48 15.02.2023

(שמחים שיכולנו לעזור.)

תשובה



JoeM

# 16:40 8/10/2022

לאחר שעות רבות (מהן 2 עם רמות 1 ו-2 של Microsoft), הפתרון שלך לגבי מדיניות קבוצתית (חלק שני של מס' 5) עשה את העבודה! תודה!

תשובה




התמן תוכנה

# 12:21 24.10.2022

אנו שמחים שיכולנו לעזור לך)

תשובה



# 15:06 16.

היי ניסיתי הכל אבל עדיין אין הצלחה בהסרת הגנת כתיבה מה-USB שלי

תשובה

תמיכה

StandWithUkraine#



ולדיסלב קופרינקו

# 10:47 25.01.2022

אנו שמחים שהצלחנו לעזור לך)

תשובה



יאסר

# 13:12 6.09.2021

כתוב: המכשיר לא מוכן.

תשובה



Rich Wood

# 23:22 25/12/2020

האם אתה יכול לפתוח כונן מוגן בסיסמה אם אתה לא יודע את הסיסמה? אם כן, איך?

תשובה



רונה

# 23:42 25/12/2020

לא, לא ניתן לפתוח כונן מוגן בסיסמה אם אינך יודע את הסיסמה. הדרך היחידה לגשת לנתונים היא באמצעות הסיסמה הנכונה.

# תמיכה StandWithUkraine#



תשובה



התמן תוכנה

# 20:57 25/12/2020

כונן מוגן כתיבה הוא כונן שננעל כך שלא ניתן לכתוב, לערוך או למחוק קבצים. כונן מוגן בסיסמה הוא כונן שדורש סיסמה כדי לגשת או לשנות את תוכנו.

תשובה



טאקר ואן

# 17:45 25/12/2020

כיצד ניתן לשחזר נתונים שאבדו מכונן מוגן שנפתח?


תשובה



התמן תוכנה

# 18:03 25.12.2020

אם נעול, אתה יכול לנסות להשתמש בתוכנת שחזור נתונים כדי לסרוק את הכונן ולשחזר את הנתונים שאבדו. תוכניות שחזור נתונים כוללות Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard ו-MiniTool Power Data Recovery.



תשובה

ניקולס גטסון



תמיכה

StandWithUkraine#



# 15:05 25.12.2020

כן, אתה יכול לפתוח כונן מוגן מבלי לאבד את הנתונים שלך. בהתאם לסוג ההגנה, ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה או להשתמש בכלי שחזור כדי לקבל גישה לכונן. אם הכונן מוצפן, ייתכן שיהיה עליך להשתמש בכלי מיוחד כדי לפענח אותו.

תשובה



מל מצעד

# 10:19 25/12/2020

כיצד אתה משתמש בפקודה DiskPart כדי לפתוח כונן מוגן?

תשובה




התמן תוכנה

# 10:51 25/12/2020

כדי לפתוח כונן מוגן באמצעות הפקודה DiskPart, תצטרך לפתוח חלון שורת פקודה מוגבה. לאחר שחלון שורת הפקודה נפתח, הקלד "diskpart" והקש Enter. פעולה זו תפעיל את כלי השירות DiskPart. לאחר מכן, הקלד "דיסק רשימת" והקש Enter כדי לרשום את כל הדיסקים הזמינים. מצא את הדיסק המוגן והקלד "בחר דיסק [מספר דיסק]" והקש Enter. לאחר מכן הקלד "-attributes disk clear read-only" והקש Enter כדי לבטל את נעילת הדיסק. לבסוף, הקלד "יציאה" והקש Enter כדי לצאת מתוכנית השירות DiskPart.

תש



מקסים צ'רניגה

# 10:02 25/12/2020

# תמיכה StandWithUkraine#



פירוט המוצר

## Partition Recovery™ 4.9

הכלי משחזר נתונים מכל מכשיר, ללא קשר לסיבה לאובדן נתונים.



[הורד](#)



[הרשמה](#)



[תיאור](#)

מכירות מובילות

## RAID Recovery™ 2.6

שחזרם ממערכי RAID פגומים שאינם נגישים מהמחשב.



תמיכה

StandWithUkraine#



## Internet Spy™ 3.8

התוכנית לניתוח ושחזור ההיסטוריה של דפדפני אינטרנט.

[הורד](#)

[הרשמה](#)

[תיאור](#)

## השווה בין תוכנות


הש  הפונקציונליות של התוכניות ובצע את הבחירה הנכונה.

[השווה בין תוכנות](#)

# תמיכה StandWithUkraine#



מומלץ עבורך



כיצד לפרמט את כונן הבזק שלך אם כלי Windows Standart לא יכולים להשלים את הפורמט


כיצד לתקן כונן הבזק מסוג USB

[תיאור](#)



תמיכה

StandWithUkraine#



איך לאבד תמונות דיגיטליות מהר

[תיאור](#)



חסרונות של צילום RAW, פורמטי קבצים RAW ו-JPEG

[תיאור](#)




# תמיכה StandWithUkraine#



## השמדת נתונים מאובטחת

[תיאור](#)

[ראשי](#) / [בלוג](#) / [שורת פקודה](#) / [פלאש קומפקטי](#) / [מערכת קבצים exFAT](#)  
כיצד לפתוח כונן USB מוגן כתיבה, כרטיס זיכרון או דיסק קשיח ב- Windows 10, 8 או 7



תמיכה

StandWithUkraine#



היו שם

הזן את האימייל שלך ולחץ על הירשם

לעקוב אחרינו



כתובת: USA, 340 S Lemon AVE, Walnut CA 91789

טלפון: +1 (213) 221-37-44

שעה: שני עד שישי, מ-9:00 עד 18:00 (GMT +3)

תנאי שימוש מדיניות הפרטיות

© 2008 - 2024 תוכנת הטמן.

תמיכה

StandWithUkraine#

